

Anleitung Email Einrichtung im Outlook

Für Bluewin Kunden

1. Outlook öffnen
2. Unter Extras auf E-Mail Konto
3. „Ein neues E-Mail Konto hinzufügen“ anwählen und weiter klicken
4. „POP3“ anwählen und weiter klicken
5. Einstellungen wie im Bild unten vornehmen:

The screenshot shows the 'E-Mail-Konten' dialog box with the following sections:

- Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**: A note states 'Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.'
- Benutzerinformationen**:
 - Ihr Name: [Vorname Nachname]
 - E-Mail-Adresse: [IhreAdresse@bluewin.ch]
- Serverinformationen**:
 - Posteingangsserver (POP3): [pop3.bluewin.ch]
 - Postausgangsserver (SMTP): [mail.bluewin.ch]
- Anmeldeinformationen**:
 - Benutzername: [Benutzername]
 - Kennwort: [*****]
 - Kennwort speichern
 - Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)
- Einstellungen testen**:
 - Text: 'Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).' and a 'Kontoeinstellungen testen...' button.
 - 'Weitere Einstellungen...' button.
- Navigation buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

6. Auf „Weitere Einstellungen“ klicken
7. Geben sie einen Namen für das Konto ein:

The screenshot shows the 'Allgemein' tab of the 'E-Mail-Konten' dialog box. It contains the following elements:

- Navigation tabs: 'Allgemein', 'Postausgangsserver', 'Verbindung', 'Erweitert'.
- Section: 'E-Mail-Konto' with a text input field.
- Text: 'Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".'
- Text input field containing: 'emailadresse@bluewin.ch'

8. Klicken sie auf die Registerkarte Postausgangsserver
9. Dort aktiviert man „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“
10. Die Auswahl darunter sollte nun auf „Gleiche Einstellungen wie für Postausgangsserver verwenden“ eingestellt sein.
11. Auf „OK“ klicken, auf „Weiter“ und „Fertig stellen“

Nun sollte das Senden und Empfangen über die Bluewin Adresse funktionieren!